#### Sommaire

Les paramètres Réseau	2.3
Créer votre connexion à Wanadoo	2.5
Les propriétés de la connexion	2.7
Tester votre connexion	2.9

# Se connecter à Wanadoo... sans Kit !

#### En résumé !

On a choisi de tout vous dire. De cette manière, vous n'aurez pas besoin du kit de connexion de France Télécom Interactive.

Vous aurez peut-être du mal à suivre... Alors accrochez-vous à la rampe. C'est parti !

#### Les paramètres Réseau

1 A partir de votre bureau Windows 95, faites un clic

Préférez ALT+Entrée au clavier pour accéder aux *P<u>r</u>opriétés* 



Réseau	Ŷ×
Configuration deviation Contribute dacces	_
Les composants nisseu suivants sont installés :	
Client pour les réseaux Microsoft  Compatible NE2000  'M' NatBEUI  Fichier et imprimante partagés pour les réseaux Microsoft.	
Alguter Supprimer Propriètés Ouverture de sporion réceau principale :	1
Ouverture de secsion Windows	v
Partage de jichiers et d'imprimantes	
Description Le client pour les réseaux Microsoft vous permet de vous connecter à d'autres ordinateurs et serveurs Microsoft Windows et d'utiliser leurs implimentes et fichiers partagés.	
OK. Ann	ker

3

Prétentieux ce Bill à vouloir s'approprier TCP/IP... lui qui, au départ, n'a pas cru en Internet !

Pour implanter le protocole TCP/IP, sélectionnez dans la		
liste Protocole, puis cliquez sur le bouton		
Sélectionnez dans la liste de	gauche	
Microsoft et à droite TCP/IP Validez par le bo	outon	

100	_		
10		0.5	
	_		

3



Windows 95, comme son auguste frère NT, exige de redémarrer à chaque modification des couches réseaux. Primaire !

Cliquez our le protoco our DK. Si vouo avez fouenie.	le néseau que vous souhaites installer et sliques ensuite une disquette d'installation, cliques sur Disquette
ondpucteurs :	Protocoles réseau :
Banyon     Digital Equipment (DEC)     BM     Microsoft     Novel     SunSok	Microsoft DLC     Microsoft DLC 32 bits     Microsoft DLC 32 bits     NetBEUI     Protocolis compatible IPK/SPK     TCP/IP
	Qisquette kourrie
	OK. Annuler

Sélection de : Protocole réseau

Sélection de : Cartes réseau 🛛 🛛 🕅
Cliquez our la carte niceau qui correspond à votre matériel et cliquez ensuite our DK. Si vous avez une disquette d'installation pour ce périphérique, pliquez sur Disquette fourne.
Constructeurs : Cates réseau :
🖙 Ringston 🗵 🐨 Cate d'accès distant.
Plote Lan I/DA Microsoft
ay Magge
R Marosoft R
Disquette fournie
UK. Annuler

Si vous ne disposiez pas de carte d'accès distant suite à des égarements dans votre installation, à partir de la boîte générale des Propriétés du Voisinage Réseau, cliquez sur le bouton Ajgulet... L Sélectionnez dans la liste Carte et cliquez sur le bouton Algulet. Dans la liste des constructeurs à gauche, sélectionnez Microsoft. A droite, sélectionnez Carte d'accès distant. Validez par le bouton

Après vous avoir demandé le CDRom, Windows 95 vous demandera de redémarrer.

2.4



vous disposiez

modem Olitec !

2.5

 $\mathbb{Z}^{1}$ 

. O ×

Moi ! Je voulais le 22 à Asnières.



2.6

#### Les propriétés de la connexion

 Encore quelques petits réglages... et ce sera le bonheur ! Par un clic droit à partir de l'icône Wanadoo

choisissez Propriétés. Décochez Utiliser l'indicatif du pays et l'indicatif de la zone (Voir Carton rouge page 2.6).

2 Cliquez maintenant sur l'onglet *Type de serveur*. Vous pouvez, les yeux fermés, décocher les protocoles <u>NetBEUI et Compatible IPX/SPX</u>.

PP: Windows 95	i, Windows NT 3.5, Internet
Options avances	
F Seconed	leş a un réseau
P Active lac	onpression logicielle
E Demander	un not de passe copté
Protocoles aloea	u autorisés
□ NetEU	
□ [cerpsible	IPN/SPR
F IDPAP	Estanders TCP/IP_

Wanadoo	έ×
Général Types de serveur Script en cours	_
Service Wanadoo	
Numéro de Méghane :	11
Indication     Nugyère de téléphone :     OB36019301	
Professifi da pagras	
Utiger findicaté du page et findicaté de la zona	
Se cognecter en utilisant :	-1
Office: Sell Herrory 56000	
Longuer.	
	-
OK Annale	r I

Nez de boeuf est le protocole propre à Windows 95. IPX/ SPX est celui utilisé par NetWare 3 et 4. Face à la déferlante IP, leurs jours sont comptés !

2

#### 2.8

# Se connecter à Wanadoo sans kit !

Les paramètres DNS sont facultatifs. Nous n'avons pas décelé de différence en terme de rapidité dans le cas où ils sont activés. 3 Cliquez ensuite sur le bouton <u>consecutive</u>. Les paramètres DNS sont facultatifs. Ce qui l'est moins en revanche, c'est de cocher <u>Utiliser la passerelle par défaut pour le réseau distant</u>, faute de quoi ça va beaucoup moins bien marcher... forcément ! Au cas où vous souhaiteriez en faire qu'à votre tête, entrez les paramètres DNS dans la zone *Spécifier les adresses des serveurs de noms*, les voici... les voilà : DNS Primaire <u>192 252 19 3</u>

<u>D</u> NS FIIIIaire.	195.252.19.5
D <u>N</u> S Secondaire:	193.252.19.4

F Adapts P ats	buie par serveut	
C Spécilier une a	admon E	
🕫 Adrgener de n	erveux de nom affibulies	par ter
C Spécifier les av	desses de serveux de n	ege -
Optionser.		
Office second second		
		11
		11.1

#### **Tester votre connexion**

1 A partir du *Poste de travail* et de l'*Accès réseau à distance*, double cliquez sur l'icône de la connexion

Wanadoo 🌅

2 Entrez votre *identifiant de connexion* fourni par lettre par France Télécom Interactive fti/XXXXXXX et votre *mot de passe de connexion* YYYYYYYY et cliquez sur le bouton **consete**.



Ne laissez pas traîner vos paramètres de connexion à tout vent !

New Publications	19422x6£
dot de passe	
	E prepare trateriose
i* de téléphone :	0836019301
Synérofation à safa de :	Enplacement par del'aut

- D X

- 3 Si tout va bien, en bas à droite dans la barre de tâches, vous apercevrez ceci : Fraze. En double cliquant sur la première icône, vous pourrez constater la vitesse de votre connexion. Ne téléphonez à France Télécom Interactive pour exiger le même débit que celui figurant sur la boîte de dialogue. Il s'agit ici d'une connexion Numéris.
- 4 En cliquant sur le bouton \_\_\_\_\_, vous pouvez savoir quel est le protocole utilisé. Inutile !
- 5 N'oubliez pas de vous déconnecter. Vous pouvez le faire à partir de la boîte précédente par le bouton [Deconnect] (*Déconnecter* in French). Vous pouvez, par un clic droit sur l'icône la connexion en bas à droite de la barre de tâches, choisir dans le menu contextuel *Disconnect*.



Conn	ected to Wanadoo	8
2	Connected at 64 000 bps Duration: 000.01.16 Bytes received: 2.019 Bytes cent: 2.808	OK Disgannest No Detak
ISON ca Server & Endscal	et Eicen okennel 0 ger 1999: Windows III, Windows r	N135, internet
1) TOPY	IP.	

J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la lecture de ces pages.



5

2.10